Como posso desconectar a minha máquina da rede local (cabeada ou sem fio) para acessar os dados fora dela?

A alteração nas configurações de instalação do sistema (para permitir o acesso aos dados quando se está fora da rede local) é um processo que deve ser feito com cautela, pois, uma vez que haja alguma falha na realização das suas etapas, pode haver impactos na consistência dos dados. Por isso, **leia com atenção as instruções a seguir e, havendo dúvidas, peça suporte à nossa equipe.**

O processo é composto pelas seguintes etapas:

RETIRANDO A ESTAÇÃO DA REDE
RETORNANDO A ESTAÇÃO PARA A REDE

Antes de realizar as alterações, é importante compreender que:

- Quando o sistema está instalado em rede local (seja ela cabeada ou sem fio), a máquina "estação" acessa o banco de dados que está armazenado no "servidor". Ou seja, na "estação", não há uma cópia do banco de dados. Por isso, caso o usuário queira acessar os dados estando fora da rede, ele deverá:
  FAZER UMA CÓPIA DO BANCO DE DADOS QUE ESTÁ GRAVADO NO SERVIDOR.
  - Estando na rede, acesse o Menu 'UTILITÁRIOS' e clique em 'FAZER BACKUP'.
  - Na janela que será aberta, selecione o banco de dados e clique em 'BACKUP'.
  - Clique em 'SIM' na mensagem: Deseja salvar uma cópia do backup em outro lugar?
  - Na janela que será aberta, escolha um local para armazenamento do banco de dados que deverá estar disponível para abertura mesmo quando a máquina estiver fora da rede.
- O ideal é não realizar lançamentos no sistema quando o acesso é feito fora da rede.
  HÁ QUE SE TER CUIDADO PARA NÃO SOBREPOR DADOS GRAVADOS NO SERVIDOR QUANDO A MÁQUINA RETORNAR À REDE.
  - Se o usuário tiver uma chave completa (que permite o lançamento de dados) na máquina, mesmo quando ela estiver fora da rede, ele poderá fazer lançamentos no banco que será aberto localmente. Porém, em função da interrupção na comunicação com o "servidor", lançamentos fora da rede podem ser perdidos ou, uma vez que o banco seja restaurado novamente na rede, pode ocorrer a perda de dados que tenham sido lançados no "servidor".

RETIRANDO A ESTAÇÃO DA REDE

Para desconectar a "estação" da rede (cabeada ou sem fio), é necessário alterar algumas informações do Programa 'REGISTROIDEAGRI'.

Localize e abra o programa de registro:

- Abra a pasta 'exe' do Ideagri, através de um dos caminhos abaixo (conforme o padrão de cada sistema operacional) e execute o 'REGISTROIDEAGRI'.
  C:\Arquivos de programas\Ideagri\exe\
  C:\Arquivos de programas (x86)\Ideagri\exe\
  C:\Program files\Ideagri\exe\
  C:\Program Files (x86) Ideagri\exe\

Armazene as informações configuradas no registro:

- Esta etapa é fundamental para facilitar o retorno da máquina à rede.
- Com a janela do registro aberta, guarde os parâmetros para reinseri-los posteriormente.
- As informações que deverão ser armazenadas estão destacadas na imagem.



DICA: Use a Opção 'Print Screen' para copiar a imagem da tela e colá-la, por exemplo, no Word para armazenagem.

Apague algumas informações do registro:

- Zere os campos:
  Servidor BD
  Caminho BD servidor
  Caminho BD local
- Clique em 'Gravar Valores'.

Restaure uma cópia de segurança para acessar os dados:

- Como comentado no início desta dica, antes de retirar a máquina da rede, o usuário deve fazer uma cópia do banco de dados do "servidor" para poder restaurá-la na instalação local.
  DICA: Uma vez que as informações do 'REGISTROIDEAGRI' tenham sido deletadas, o sistema não buscará mais os dados disponíveis no "servidor".
- Para restaurar a cópia salva, acesse o Menu 'UTILITÁRIOS' e clique em 'RESTAURAR BACKUP'.
- Na janela que será aberta, localize, no lado esquerdo, o local de armazenamento da cópia e clique sobre o nome do local.
- No lado direito, será mostrado o backup. Clique sobre ele e, depois, em 'RESTAURAR'.
- Insira a senha (a padrão é 1234) e clique em OK.

RETORNANDO A ESTAÇÃO PARA A REDE

Para voltar com a máquina para a rede (cabeada ou sem fixo), basta realizar o processo inverso da etapa anterior. Isto é, será necessário restaurar algumas informações do Programa 'REGISTROIDEAGRI'.

Localize e abra o programa de registro:

- Abra a pasta 'exe' do Ideagri, através de um dos caminhos abaixo (conforme o padrão de cada sistema operacional) e execute o 'REGISTROIDEAGRI'.
  C:\Arquivos de programas\Ideagri\exe\
  C:\Arquivos de programas (x86)\Ideagri\exe\
  C:\Program files\Ideagri\exe\
  C:\Program Files (x86) Ideagri\exe\

Reinsira as informações no registro:

- De posse dos parâmetros guardados (oriundos da tela visualizada na etapa anterior), preencha os campos abaixo com as informações anteriores:
  Servidor BD
  Caminho BD servidor
  Caminho BD local
- Clique em 'Gravar Valores'.

Teste a conexão:

- Para verificar se parametrização da comunicação entre a "estação" e o "servidor" está correta, clique em 'Testar a conexão'.
  DICA: Caso o resultado do teste não obtenha sucesso, serão exibidas mensagens informativas que poderão lhe auxiliar na correção.

Abra o sistema e confira a informação de identificação:

- Para se certificar de que a estação voltou mesmo para a rede, abra o sistema e verifique na parte inferior esquerda da tela, se o nome do "servidor" está sendo exibido.